
移除 Shortcut Virus 捷徑病毒



點 **開始**

↓

開啟

Windows 工具



開啟 **控制台**




檢視方式


大圖示

↓

開啟 **自動播放**




取消勾選 所有媒體與裝置都使用自動播放功能 → **儲存**→ **關閉**



點 **開始**

↓

點 **檔案總管**






點 **本機**


↓

開啟

USB 磁碟機

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
<td>千萬不要
千萬不要
千萬不要
開啟 任何捷徑</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
<td>點 ●●●
↓
點 選項</td>
</tr>
</table>

		點 **檢視** ↓ 點 **顯示隱藏...碟機** ↓ **取消勾選** 隱藏保護...檔案 ↓ **套用** ↓ **確定**
		開啟 **同名資料夾** **同名資料夾** **同名資料夾**



點 ●●●

↓


點 **全選**

↓

點 滑鼠**右鍵**

↓

點 **複製**



桌面

↓

點 滑鼠**右鍵**

↓

點 **新增**


↓

點 **資料夾**

↓

開啟

新增資料夾



點 **滑鼠右鍵**

↓

點 **貼上**

↓

完成後

↓

點 **●●●**

↓


點 **全選**

↓


點 **滑鼠右鍵**



↓


點 **複製**



點 **本機**→點 **USB 磁碟機**→點 **滑鼠右鍵**→點 **格式化**

	格式化 USB 磁碟機 (D:) 容量(P): 231 GB 檔案系統(F) exFAT (預設) 配置單位大小(A) 128 KB 還原裝置預設值(D) 磁碟區標籤(L) 格式選項(O) 快速格式化(Q) 開始(S) 關閉(C)	點 **開始**
	格式化 USB 磁碟機 (D:) 確定 取消	點 **確定**
	正在格式化 USB 磁碟機 (D:) 格式化已完成。 確定	點 **確定**


		點 **關閉**
		僅剩 System...tion



點 ●●●

↓

點 **選項**



點 **檢視**

↓

點



還原成預設值

↓

點 **套用**

↓

點 **確定**

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
<td>這個資料夾
是空的
↓
點 滑鼠右鍵
↓
點 貼上</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">完成</td>
</tr>
</table>

* 請先確實**安全地移除硬體並退出媒體**，再移除外接式裝置。

* 外接式裝置請勿**長時間連接**並**編輯**任何檔案。